

První kroky pro GLS Connect

Zde se můžete dočíst o prvních nezbytných nastaveních pro tisk štítků a odeslání údajů o balících.

Nastavení číselné řady štítků

Pro tisk štítků je nutné mít přiřazenou vlastní číselnou řadu štítků. Pokud číselnou řadu ještě nemáte, prosím kontaktujte náš zákaznický servis. Zašleme Vám soubor s přiřazenou číselnou řadou, který nejprve uložte do Vašeho počítače. Následně v nabídce hlavního menu zvolte „Nastavení / Importování číselné řady“ a vyberte soubor s číselnou řadou. Po obdržení vzkazu o úspěšném nastavení číselné řady můžete začít tisknout GLS štítky. Soubor *.zip s číselnou řadou může rozbalit jen software GLS Connect. Rozbalení pomocí jiného programu, který je např. součástí operačního systému, není možné, protože soubor je zaheslován.



Nastavení tiskárny




Nastavení tiskárny najdete v hlavním menu „Nastavení / Všeobecná nastavení / Nastavení tisku“.

Zvolte tiskárnu v „Nastavení tisku štítků“.

Pokud budete tisknout na inkoustovou nebo laserovou tiskárnu, zvolte jako typ tiskárny "Laserová, inkoustová tiskárna - 97x151".

Dále budete mít na výběr z thermo tiskárny nebo jehličkové tiskárny.

Před zahájením tisku štítků je dobré vytisknout testovací stránku. Vložte do tiskárny GLS štítek a zvolte v hlavním menu „Nastavení / Všeobecná nastavení / Nastavení tisku“ „Test. strana“. Většinou bývá nastaveno „Posunutí obrazu tisku“ **X: 5** a **Y: 50**. Lze použít i průvodce „Nastavení obrazu tiskárny“.



Pokud je tiskárna správně nastavena, vytiskne se testovací štítek, na kterém je systém souřadnic se čtyřmi trojúhelníčky v rozích, podle kterých se můžete orientovat při nastavení přesného umístění výtisku na GLS štítek.

Pokud všechny trojúhelníky nevidíte, můžete pomocí žlutého čtverce a souřadnic X a Y na pravé straně v hlavním menu „Nastavení / Všeobecná nastavení / Nastavení tisku“ „Posunutí obrazu tisku“ určit přesné umístění výtisku.

Na prvním štítku, který vytisknete, prosím zkontrolujte, zda je čárový kód a číslo balíku vytisknut celý. Velikost štítku bude automaticky uložena do programu, pokud vyberete možnost „nastavení strany z programu“.

Zadaní základních údajů

Před tiskem štítků je nutné vyplnit údaje o Vás a Vašem zákazníkovi v menu „Základní údaje/Údaje o klientech“ „Nový klient“. Nejprve zadejte nutné informace o sobě nebo Vaší firmě tím, že si do adresáře zadáte samy sebe (později si vyberete sebe jako odesílatele).

Tisk štítku

Štítky můžete tisknout v hl. menu „Operace se štítky/Tisk štítků“ nebo přes ikonu s čárovým kódem. Zvolte adresy „Příjemce“ a „Odesílatele“ ze seznamu. Zároveň můžete zadat dobírku a nebo zvolit další služby pokud máte připojení k internetu.



Uložit a odeslat údaje k balíku

Po ukončení tisku **musí být údaje k balíku odeslány do GLS**. Data můžete odeslat přímo přes ikonu nebo v menu „Základní údaje/Uložení a Odeslání údajů o balících“. Údaje lze také odeslat kliknutím na trojúhelník v pravo na hoře. Pokud máte údaje k odeslání, v pravém rohu obrazovky se objeví upozornění. Toto upozornění zmizí po úspěšném odeslání údajů. Pro odeslání údajů musí být v počítači dostupný internet a GLS Connect musí být online.



Podrobný návod v českém jazyce pro GLS Connect naleznete v menu programu v Pomoc/Pomoc, stisknutím klávesy F1 a nebo na webové adrese:
http://www.gls-czech.com/gls_connect_navod .

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle +420 840 123 456 nebo na info@glc-czech.com.